

Návod na náramek CRAW Rola

Náramek s magnetickým zapínáním

Materiál: PRECIOSA Rola 3T030, 7 mm

TOHO Round 8/0 Inside Color Jonquil/Apricot Lined

Magnetické zapínání ploché – Anitque Bronze, 14x8 mm



Náramek na paměťovém drátu

Materiál: PRECIOSA Rola 00050m, 5 mm

TOHO Round 8/0 Silver-Lined Crystal

Ocelový paměťový drát



Návod zpracovala Vladimíra Blažková – Korálky poštou, březen 2020.

www.koralkypostou.cz

www.facebook.com/koralky.postou

Materiál:

PRECIOSA Rola™ - PR

TOHO Round 8/0 – TR8


Nit na korálky – S-Ion, One-G, Fireline, Nymo

Jehla na korálky


Spojovací kroužky a bižuterní zapínání

nebo ocelový paměťový drát


Postup:



Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3


1. Na nit navlékneme 4x TR8 a pevně svážeme do kroužku, několikrát zauzlíme. Vznikne nám základní čtvereček. Projdeme s nití do vedlejší korálky TR8 – pryč od uzlu.
Konec nitě ponecháme delší, abychom pak mohli připravit základ na připevnění zapínání.



Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6


2. Navlékneme 1x PR, 1x TR8, 1x PR. Jehlu provlékneme TR8, ze kterého jsme vycházeli. Vznikne nám první boční buňka tvořena jedním TR8, jednou PR, jedním TR8 a jednou PR.
Práci pevně utahujeme.



Obr. 7



Obr. 8




Obr. 9

3. Dále jehlu provlékneme následujícím TR8 a navlékneme 1x PR, 1x TR8. Provlékneme jehlu nejbližší PR z první vzniklé buňky a TR8 ze základního čtverečku, ze kterého nám vychází nit.



Obr. 10




Obr. 11




Obr. 12

4. Vznikne nám další boční budka. Jehlu opět provléknem následujícím TR8 ze základního čtverečku. Práci stále pevně utahujeme – korálky se “staví”.



Obr. 13




Obr. 14




Obr. 15


5. Navlékneme 1x PR a 1x TR8. Provlékneme jehlu nejbližší PR z druhé vzniklé buňky a TR8 ze základního čtverečku, ze kterého nám vychází nit. Vznikne nám třetí boční buňka. Práci stále pevně utahujeme. Korálky stojí, máme téměř hotový první kvadr/krychličku.



Obr. 16




Obr. 17




Obr. 18


6. Jehlu opět provléknem následujícím TR8 ze základního čtverečku a vytvoříme poslední čtvrtou buňku tak, že jehlu dále provlékneme nejbližší PR (z první zhotovené buňky) směrem nahoru a nabereme 1x TR8.



Obr. 19




Obr. 20



Obr. 21


7. Jehlu provlékneme nejbližší PR z předchozí přidané buňky (směrem dolů, k základnímu čtverečku) a dále stejným TR8 ze základního čtverečku a ještě jednou vedlejší PR (z první zhotovené buňky) směrem nahoru.
Máme zhotoven první kvádr/krychličku.



Obr. 22




Obr. 23




Obr. 24


8. Nyní vrchní čtyři korálky (TR8) z takto vzniklého kvádrů spojíme – všechny provlékneme kolem dokola.
Tento krok (spojení vrchních korálků) některé zručné korálkářky vynechávají, ale já bych jej doporučovala, protože práci pěkně zpevní a lépe se pak dále pracuje.



Obr. 25



Obr. 26




Obr. 27 = Obr. 4 – dál


9. Projdeme ještě do TR8, kterým jsme procházeli jako prvním. Vznikne nám tak vlastně další, druhý základní čtverec, na kterém budeme stavět další řadu – kvádr/krychli.
Tu vytvoříme tak, že opakujeme kroky z obrázků 4. – 26.

Postup z obrázků 4. – 26. opakujeme tak dlouho, dokud nedosáhneme požadované délky (náramek nebo náhrdelník).


Dbáme na to, abychom práci stále pevně utahovali.



Obr. 28




Obr. 29



Obr. 30

10. Po dosažení požadované délky připravíme oba konce tak, abychom mohli připevnit zapínání: Vycházíme z TR8, navlékneme nové TR8 a jehlu provlékneme TR8, které je naproti TR8, ze kterého vychází nit. Tím se umístí nově přidané TR8 doprostřed základního čtverečku. Prošijeme jej ještě jednou a vrátíme se zpět do TR ze kterého jsme vycházeli (obr. 31). Můžeme tak prošít několikrát, ale pozor – přidaným TR8 budeme ještě protahovat spojovací kroužek.



Obr. 31



Obr. 32

11. Nit řádně zapošijeme, na poslední přidané TR8 připevníme spojovací kroužek a k němu zapínání. Stejně postupujeme na druhém konci náramku/náhrdelníku.

Pokud zhotovujeme náramek na paměťovém drátu, tak délka náramku musí být delší než u běžně zapínaného náramku. Po dosažení potřebné délky vynecháme postup dle obrázku 28. – 32., náramek ukončíme vytvořením vrchního základního čtverečku – obr. 26.

Po té náramek navlékneme na paměťový drát, na který ještě navlékneme z každé strany 1x TR8 (nahrazuje všívaný pátý TR8) a uděláme očko ketlovacími kleštěmi.

